

Smarty Mode 0.0.1

Un mode majeur de GNU XEmacs pour éditer des templates Smarty

Vincent DEBOUT

Copyright © 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006 Free Software Foundation, Inc.

This manual is free documentation; you can redistribute it and/or modify it under the terms of the GNU General Public License as published by the Free Software Foundation; either version 2, or (at your option) any later version.

This manual is distributed in the hope that it will be useful, but WITHOUT ANY WARRANTY; without even the implied warranty of MERCHANTABILITY or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. See the GNU General Public License for more details.

You should have received a copy of the GNU General Public License, the file 'COPYING', along with Smarty Mode. If not, see <http://www.gnu.org/licenses/gpl> or write to the Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin Street, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

1 Introduction

Smarty Mode est un mode permettant de simplifier l'écriture de template Smarty : coloration syntaxique, aide à l'écriture (templates), navigation à travers les fichiers sources...

Fonctionnalités (nouvelles fonctionnalités en **gras**) :

- **Bégaïement**
- **Coloration syntaxique**
- **Menu**
- **Paramétrable**
- **Templates**

Ce manuel décrit Smarty Mode version 0.0.1.

2 Installation

2.1 Pré-requis

Smarty Mode est un mode majeur de XEmacs qui nécessite les logiciels/packages suivants :

- **XEmacs**.
- ‘font-lock’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘assoc’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘easymenu’ mode généralement installé avec XEmacs.
- ‘hippie-exp’ mode généralement installé avec XEmacs.

Avant de continuer vous devez donc vous assurer d’avoir tout ces packages installés.

2.2 Télécharger

Deux adresse internet votre disposition pour télécharger Smarty Mode :

- Principal : **Smarty-Mode 0.0.1** (<http://deboutv.free.fr/lisp/smarty/>)
- Secondaire : **Smarty-Mode 0.0.1** (<http://www.morinie.fr/lisp/smarty/>)
- Anciennes versions : **Smarty-Mode** (<http://deboutv.free.fr/lisp/smarty/>)

2.3 Installation/Mise à jour

2.3.1 Installation

Pour installer Smarty Mode vous devez choisir un répertoire d’installation (par exemple ‘/usr/local/share/lisp’ ou ‘c:\lisp’). L’installateur doit avoir les droits d’écriture sur ce répertoire.

Avec votre logiciel de décompression favoris, décompressez l’archive dans le répertoire d’installation.

Exemple :

```
cd /usr/local/share/lisp
tar zxvf smarty-0.0.1.tar.gz
```

Vous devez maintenant avoir un répertoire ‘smarty’ dans le répertoire d’installation. Ce répertoire doit contenir 2 fichiers ‘smarty-mode.el’ et ‘smarty-mode.elc’ ainsi qu’un répertoire ‘docs’ contenant la documentation.

Vous devez maintenant configurer XEmacs. Ouvrez votre fichier d’initialisation ‘init.el’ (ouvrez directement le fichier ou démarrez XEmacs puis choisissez le menu *Options* puis *Edit Init File*). Ajoutez les lignes suivantes (le répertoire d’installation dans le cas ci-dessous est ‘/usr/local/share/lisp’) :

```
(setq load-path
      (append (list "/usr/local/share/lisp/") load-path))
(autoload 'smarty-mode "smarty-mode" "Smarty Mode" t)
```

2.3.2 Mise à jour

La mise à jour est simple. Vous devez décompresser l'archive dans le répertoire d'installation afin d'effacer l'ancienne version.

Exemple :

```
cd /usr/local/share/lisp
rm -rf smarty
tar zxvf smarty-0.0.1.tar.gz
```

2.4 Invoquer le Smarty-Mode

Vous avez deux possibilités pour invoquer le Smarty Mode.

- Manuellement : À chaque ouverture de fichier vous devez lancer Smarty Mode avec la commande suivante :

M-x smarty-mode

- Automatiquement : Ajouter les lignes suivantes dans votre fichier d'initialisation 'init.el' :

```
(setq auto-mode-alist
      (append
        '(("\\.tpl$" . smarty-mode))
        auto-mode-alist))
```

3 Paramétrages

Ce chapitre décrit les différents paramètres et fonctions que vous pouvez modifier pour personnaliser Smarty Mode. Pour cela, ouvrez un fichier Smarty puis cliquez sur le menu *Smarty* et choisissez *Options* puis *Browse Options...*

3.1 Paramètres

3.1.1 Mode

Smarty Mode contient 2 modes permettant de faciliter l'écriture de tempaltes Smarty. Vous pouvez activer/désactiver chacun des modes séparément.

`'smarty-electric-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 't'

Description : Si 't'; active la génération automatique des templates. Si 'nil'; les générateur de templates peuvent toujours être invoqués en utilisant les raccourcis clavier et le menu. L'activation de ce mode est indiquée par "/e" après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'smarty-electric-mode'`.

`'smarty-stutter-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 't'

Description : Si 't'; active le "bégaiement". L'activation de ce mode est indiquée par "/s" après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'smarty-stutter-mode'`.

3.1.2 Menu

Smarty Mode contient aussi 1 menu que vous pouvez activer/désactiver. Le menu *Sources* est spécifique à chaque fichiers Smarty ouverts.

`'smarty-source-file-menu'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : 't'

Description : Si 't'; le menu *Sources* est activé. Ce menu contient la liste des fichiers Smarty contenus dans le répertoire courant. Le menu *Sources* scanne le répertoire à l'ouverture du fichier.

3.1.3 Template

3.1.3.1 En-tête

`'smarty-file-header'`

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ""

Description : L'en-tête à insérer dans le fichier. Si la chaîne est un fichier existant c'est le contenu du fichier qui sera inséré sinon ce sera la chaîne.

Pour ajouter une ligne tapez C-j.

Les mots clés suivants sont supportés :

<filename> : remplacé par le nom du fichier.

<author> : remplacé par le nom de l'utilisateur et son adresse email.

<login> : remplacé par 'user-login-name'.

<company> : remplacé par le contenu de 'smarty-company-name'.

<date> : remplacé par la date courante.

<year> : remplacé par l'année courante.

<copyright> : remplacé par le contenu de 'smarty-copyright-string'.

<cursor> : la position finale du curseur.

`'smarty-file-footer'`

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ""

Description : La fin du fichier à insérer. Voir 'smarty-file-header' pour la syntaxe.

`'smarty-company-name'`

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ""

Description : Nom de la société.

`'smarty-copyright-string'`

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ""

Description : Copyright à insérer.

`'smarty-date-format'`

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : "%Y-%m-%d"

Description : Format de la date.

`'smarty-modify-date-prefix-string'`

Type : chaîne de caractères

Valeur par défaut : ""

Description : Préfixe de la date de dernière modification.

`'smarty-modify-date-on-saving'`

Type : bool

Valeur par défaut : 'nil'

Description : Si 't'; lorsque le buffer est sauvegardé; la date de dernière modification est mise à jour.

3.1.4 Divers

‘smarty-left-delimiter’

Type : *string*

Valeur par défaut : ‘”’

Description : Délimiteur gauche d’échappement des templates Smarty.

‘smarty-right-delimiter’

Type : *string*

Valeur par défaut : ‘”’

Description : Délimiteur droit d’échappement des templates Smarty.

‘smarty-intelligent-tab’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘t’

Description : Si ‘t’; la touche TAB permet d’indenter de compléter et d’insérer des tabulations. Si ‘nil’; la touche TAB permet d’indenter uniquement.

‘smarty-word-completion-in-minibuffer’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘t’

Description : Si ‘t’; active la completion dans le minibuffer.

‘smarty-word-completion-case-sensitive’

Type : *bool*

Valeur par défaut : ‘nil’

Description : Si ‘t’; la completion est sensible à la casse des mots.

3.2 Fonctions

3.2.1 Mode

‘smarty-electric-mode’

Menu : *Smarty* → *Options* → *Mode* → *Electric Mode*

Raccourci clavier : *C-c C-m C-e*

Description : Cette fonction permet de d’activer/désactiver le mode de génération automatique de template.

‘smarty-stutter-mode’

Menu : *Smarty* → *Options* → *Mode* → *Stutter Mode*

Raccourci clavier : *C-c C-m C-s*

Description : Cette fonction permet de d’activer/désactiver le mode "bégaiement".

4 Menus

Il y a 2 menus : *Smarty* et *Sources*. Ces menus sont accessibles depuis la barre de menu et depuis le clic droit. Ce chapitre décrit chacun des menus.

4.1 Smarty

C'est le menu principal de Smarty Mode. Il permet un accès aux principales fonctionnalités de Smarty Mode : *Templates* (voir [Chapitre 6 \[Templates\], page 10](#)) et *Options* (voir [Chapitre 3 \[Customization\], page 4](#)).

Ce menu contient aussi 3 fonctions détaillées dans le paragraphe suivant.

4.1.1 Fonctions

'smarty-show-messages'

Menu : *Smarty* → *Show Messages*

Raccourci clavier : *C-c M-m*

Description : Cette fonction ouvre le buffer *Messages* pour afficher les messages d'erreur.

'smarty-doc-mode'

Menu : *Smarty* → *Smarty Mode Documentation*

Raccourci clavier : *C-c C-h*

Description : Cette fonction ouvre le buffer *Help* et affiche la documentation de Smarty Mode (en anglais).

'smarty-version'

Menu : *Smarty* → *Version*

Raccourci clavier : *C-c C-v*

Description : Cette fonction affiche dans le minibuffer la version actuelle et la date de Smarty Mode.

4.2 Sources

Le menu *Sources* affiche les fichiers Smarty du répertoire courant. Si vous ajoutez ou détruisez un fichier dans le répertoire courant, vous devez rafraîchir le menu.

4.2.1 Paramètres

'smarty-source-file-menu'

Type : *bool*

Valeur par défaut : 't'

Description : Si 't'; le menu *Sources* est activé. Ce menu contient la liste des fichiers Smarty contenus dans le répertoire courant. Le menu *Sources* scanne le répertoire à l'ouverture du fichier.

4.2.2 Fonctions

`'smarty-add-source-files-menu'`

Menu : *Sources* -> **Rescan**

Raccourci clavier : *C-c C-s C-u*

Description : Cette fonction est utilisée pour rafraîchir le menu *Sources*.

5 Bégaïement

Le mode "Bégaïement" est un mode qui affecte une fonction à une touche du clavier. Par exemple, quand vous utilisez la touche *ENTER*, la fonction associée va créer une nouvelle ligne et l'indenter.

5.1 Paramètres

`'smarty-stutter-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active le "bégaïement". L'activation de ce mode est indiquée par `"/s"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'smarty-stutter-mode'`.

5.2 Fonctions

SPACE Si dans un commentaire, indente le commentaire et ajoute une nouvelle ligne si besoin. Dans les autres cas, ajoute un espace.

(Si le caractère précédent est `'('`, les `'(('` vont être remplacées par `'['`.
Si le caractère précédent est `'['`, les `'[(` vont être remplacées par `'{'`.
Dans les autres cas, ajoute `'('`.

) Si le caractère précédent est `')`, the `'))'` vont être remplacées par `']'`.
Si le caractère précédent est `']'`, the `'])'` vont être remplacées par `'}'`.
Dans les autres cas, ajoute `)'`.

6 Templates

Dans le Smarty Mode, les fonctions Smarty (comme if, foreach) sont prédéfinies dans des fonctions appelées "Templates".

Chaque template peut être invoqué par le nom de la fonction ou en utilisant la touche `[SPACE]` après le nom de la fonction Smarty dans le buffer (Note, utiliser `M-[SPACE]` désactive le template).

Un template peut être annulé en utilisant `C-g` ou en laissant vide le prompt (dans le minibuffer).

6.1 Paramètres

`'smarty-electric-mode'`

Type : *bool*

Valeur par défaut : `'t'`

Description : Si `'t'`; active la génération automatique des templates. Si `'nil'`; les générateur de templates peuvent toujours être invoqués en utilisant les raccourcis clavier et le menu. L'activation de ce mode est indiquée par `"/e"` après le nom du mode et peut être modifié en utilisant `'smarty-electric-mode'`.

Pour une description complète des paramètres des templates, voir [Section 3.1.3 \[Cu01-Pa01-Template\]](#), page 4

6.2 Fonctions

6.2.1 Fonctions natives

`'smarty-template-capture'`

Menu : *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> capture*

Raccourci clavier : *aucun*

Description :

`'smarty-template-config-load'`

Menu : *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> config-load*

Raccourci clavier : *aucun*

Description :

`'smarty-template-else'`

Menu : *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> else*

Raccourci clavier : *aucun*

Description :

`'smarty-template-elseif'`

Menu : *Smarty -> Templates -> Build-in Functions -> elseif*

Raccourci clavier : *aucun*

Description :

‘smarty-template-foreach’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *foreach*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-foreachelse’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *foreachelse*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-if’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *if*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-include’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *include*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-include-php’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *include_php*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-insert’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *insert*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-ldelim’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *ldelim*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-literal’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *literal*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-php’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *php*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-rdelim’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *rdelim*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-section’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *section*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-sectionelse’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *sectionelse*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-strip’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Build-in Functions* → *strip*

Raccourci clavier : aucun

Description :

6.2.2 Fonctions utilisateur

‘smarty-template-assign’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *assign*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-counter’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *counter*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-cycle’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *cycle*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-debug’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *debug*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-eval’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *eval*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-fetch’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *fetch*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-html-checkboxes’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *html_checkboxes*

Raccourci clavier : aucun

Description :

`'smarty-template-html-image'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *html_image*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-html-options'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *html_options*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-html-radios'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *html_radios*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-html-select-date'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *html_select_date*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-html-select-time'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *html_select_time*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-html-table'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *html_table*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-mailto'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *mailto*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-math'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *math*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-popup'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *popup*
Raccourci clavier : aucun
Description :

`'smarty-template-popup-init'`
Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *popup_init*
Raccourci clavier : aucun
Description :

‘smarty-template-textformat’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Custom Functions* → *textformat*

Raccourci clavier : aucun

Description :

6.2.3 Modificateurs de variable

‘smarty-template-capitalize’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *capitalize*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-cat’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *cat*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-count-characters’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *count_characters*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-count-paragraphs’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *count_paragraphs*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-count-sentences’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *count_sentences*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-count-words’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *count_words*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-date-format’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *date_format*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-default’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *default*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-escape’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *escape*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-indent’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *indent*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-lower’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *lower*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-nl2br’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *nl2br*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-regex-replace’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *regex_replace*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-replace’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *replace*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-spacify’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *spacify*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-string-format’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *string_format*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-vstrip’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *strip*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-strip-tags’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *strip_tags*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-truncate’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *truncate*

Raccourci clavier : aucun

Description :

‘smarty-template-upper’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *upper*

Raccourci clavier : *aucun*

Description :

‘smarty-template-wordwrap’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Variable Modifiers* → *wordwrap*

Raccourci clavier : *aucun*

Description :

6.2.4 Fonctions Non-Smarty

‘smarty-template-header’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Insert Header*

Raccourci clavier : *aucun*

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer une en-tête dans le buffer.

‘smarty-template-footer’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Insert Footer*

Raccourci clavier : *aucun*

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer un pied de page dans le buffer.

‘smarty-template-insert-date’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Insert Date*

Raccourci clavier : *aucun*

Description : Cette fonction est utilisée pour insérer la date dans le buffer.

‘smarty-template-modify’

Menu : *Smarty* → *Templates* → *Modify Date*

Raccourci clavier : *aucun*

Description : Cette fonction est utilisée pour modifier la date de dernière modification dans le buffer.

7 Bugs, Aide

- Pour reporter des bugs : [Bugtracker](#)
- Pour obtenir de l'aide vous pouvez poster sur le forum dédié : [Forum](#)

Index

A

Aide 17

B

Bégaiement 9

Bugs 17

D

Divers 6

E

En-tête 5

F

Fonctions 6, 7, 8, 9, 10

Fonctions natives 10

Fonctions Non-Smarty 16

Fonctions utilisateur 12

M

Menu 4

Menu Smarty 7

Menu Sources 7

Menus 7

Mode 4, 6

Modificateurs de variable 14

P

Paramètres 4, 7, 9, 10

T

Template 4

Templates 10

Index des parametres

smarty-compay-name	5	smarty-modify-date-on-saving	5
smarty-copyright-string	5	smarty-modify-date-prefix-string	5
smarty-date-format	5	smarty-right-delimiter	6
smarty-electric-mode	4, 10	smarty-source-file-menu	4, 7
smarty-file-footer	5	smarty-stutter-mode	4, 9
smarty-file-header	5	smarty-word-completion-case-sensitive	6
smarty-intelligent-tab	6	smarty-word-completion-in-minibuffer	6
smarty-left-delimiter	6		

Index des fonctions

smarty-add-source-files-menu	8	smarty-template-html-select-time	13
smarty-doc-mode	7	smarty-template-html-table	13
smarty-electric-mode	6	smarty-template-if	11
smarty-show-messages	7	smarty-template-include	11
smarty-stutter-mode	6	smarty-template-include-php	11
smarty-template-assign	12	smarty-template-indent	14
smarty-template-capitalize	14	smarty-template-insert	11
smarty-template-capture	10	smarty-template-insert-date	16
smarty-template-cat	14	smarty-template-ldelim	11
smarty-template-config-load	10	smarty-template-literal	11
smarty-template-count-characters	14	smarty-template-lower	15
smarty-template-count-paragraphs	14	smarty-template-mailto	13
smarty-template-count-sentences	14	smarty-template-math	13
smarty-template-count-words	14	smarty-template-modify	16
smarty-template-counter	12	smarty-template-nl2br	15
smarty-template-cycle	12	smarty-template-php	11
smarty-template-date-format	14	smarty-template-popup	13
smarty-template-debug	12	smarty-template-popup-init	13
smarty-template-default	14	smarty-template-rdelim	11
smarty-template-else	10	smarty-template-regex-replace	15
smarty-template-elseif	10	smarty-template-replace	15
smarty-template-escape	14	smarty-template-section	11
smarty-template-eval	12	smarty-template-sectionelse	12
smarty-template-fetch	12	smarty-template-spacify	15
smarty-template-footer	16	smarty-template-string-format	15
smarty-template-foreach	10	smarty-template-strip	12
smarty-template-foreachelse	11	smarty-template-strip-tags	15
smarty-template-header	16	smarty-template-textformat	13
smarty-template-html-checkboxes	12	smarty-template-truncate	15
smarty-template-html-image	12	smarty-template-upper	15
smarty-template-html-options	13	smarty-template-vstrip	15
smarty-template-html-radios	13	smarty-template-wordwrap	16
smarty-template-html-select-date	13	smarty-version	7

Index des touches de Stuttering

()	9
(.....	9	
)			
	S		
	<i>SPACE</i>	9

Sommaire

1	Introduction	1
2	Installation	2
3	Paramètrages	4
4	Menus	7
5	Bégaiement	9
6	Templates	10
7	Bugs, Aide	17
	Index	18
	Index des parametres	19
	Index des fonctions	20
	Index des touches de Stuttering	21

Table des matières

1	Introduction	1
2	Installation	2
2.1	Pré-requis	2
2.2	Télécharger	2
2.3	Installation/Mise à jour	2
2.3.1	Installation	2
2.3.2	Mise à jour	3
2.4	Invoquer le Smarty-Mode	3
3	Paramètrages	4
3.1	Paramètres	4
3.1.1	Mode	4
3.1.2	Menu	4
3.1.3	Template	4
3.1.3.1	En-tête	4
3.1.4	Divers	5
3.2	Fonctions	6
3.2.1	Mode	6
4	Menus	7
4.1	Smarty	7
4.1.1	Fonctions	7
4.2	Sources	7
4.2.1	Paramètres	7
4.2.2	Fonctions	7
5	Bégaiement	9
5.1	Paramètres	9
5.2	Fonctions	9
6	Templates	10
6.1	Paramètres	10
6.2	Fonctions	10
6.2.1	Fonctions natives	10
6.2.2	Fonctions utilisateur	12
6.2.3	Modificateurs de variable	14
6.2.4	Fonctions Non-Smarty	16
7	Bugs, Aide	17

Index	18
Index des parametres	19
Index des fonctions	20
Index des touches de Stuttering.....	21